

Puesta en marcha de Aspel-COI 8.0 para usuarios de una versión anterior

Para instalar la versión COI 8.0 si vienes de una versión anterior como COI 6.0 o 7.0 debes seguir estos pasos:

1. Preparar la base a traducir en tu sistema Aspel-COI de la versión anterior.
2. Instalar la versión 8.0 de Aspel-COI.
3. Traducir la base de datos, parámetros del sistema y perfiles del usuario.
4. ¡Iniciar operaciones con Aspel-COI 8.0!

A continuación se explican dichos pasos de forma más detallada.

1. Preparar la base a traducir en tu sistema Aspel-COI de versión anterior

- a) En la versión anterior, se genera un respaldo de la base de datos desde el menú **Utilerías / Respaldo de Archivos / Generación de respaldo**. Si el sistema se trabaja en red, se debe realizar desde el servidor, revisando antes que no haya usuarios manipulando la base de datos en ese momento. Este proceso se lleva a cabo para evitar daños o pérdidas de información ocasionadas durante el mantenimiento a la base de datos.




Figura 1. Generación del respaldo de información en Aspel-COI de versión anterior.

- b) En la versión anterior recupera y regenera todos los archivos, ingresando al menú **Utilerías / Control de Archivos**.

- Activa la casilla de verificación **Seleccionar todas las tablas**. Posteriormente presiona el botón "Diagnóstico y recuperación" . Este proceso depura y

elimina las posibles inconsistencias de la base de datos, el cual es un requisito previo a la traducción.





Figura 2. Control de archivos, “Diagnóstico y recuperación”.

- c) Posterior al mantenimiento de la base de datos, de acuerdo a la versión anterior de tu sistema Aspel-COI, realiza un nuevo respaldo. Debe almacenarse debidamente etiquetado, ya que es la base de datos definitiva y correcta de la versión anterior.

2. Instalar la versión 8.0 de Aspel-COI

- a) Ejecutar el instalador de Aspel-COI 8.0 y dar clic en el botón .





Figura 3. Asistente de instalación.

- b) En la siguiente ventana se debe leer el Contrato de licencia, se debe dar clic en Acepto los términos y posteriormente presiona .




Figura 4. Licencia de uso y garantía.

- c) Si el trabajo con el sistema será en red, se debe instalar primero en el equipo servidor y posteriormente en las estaciones de trabajo.
- Para instalar el servidor ir al inciso d). Si se desea ver la instalación de estación de trabajo, consultar el inciso g).
- d) Dar clic en “Local o servidor” en la ventana que solicita la selección del tipo de instalación.
- e) En la ventana de Forma de instalación elegir Instalación Típica. En este momento el sistema inicia la copia de los archivos del sistema.



Figura 5. Selección del tipo y forma de instalación.

- f) Dado que ya se tenía una instalación previa de Aspel-COI, el Directorio de Archivos Comunes o DAC, ya se encuentra definido y el instalador actualiza el contenido. Si todo es correcto, aparecerá la ventana de “Finalización del Asistente de Instalación”. Con lo que se termina la instalación del servidor o de forma local, si es el caso. El paso siguiente es la configuración del sistema. Para observar la configuración del sistema, revisar el paso no. 3.




Figura 6. Finalización del asistente de instalación.

- g) Una vez terminada la instalación en el servidor, en la estación de trabajo se ejecuta el instalador, eligiendo esta vez la opción “Estación de trabajo” para que el sistema realice la búsqueda del DAC en la red. Es conveniente revisar que sea la ruta mostrada sea correcta, si es así dar clic en el botón “Siguiente”, en caso contrario se debe seleccionar manualmente. Es necesario esperar a que el asistente muestre que la instalación ha finalizado.



Figura 7. Selección del Directorio de Archivos Comunes Aspel.

- Este paso debe realizarse en todas las estaciones de trabajo.

3. Traducir la base de datos, parámetros del sistema y perfiles del usuario.

Una vez instalada la nueva versión, se debe ingresar por primera vez al sistema para configurar los parámetros de trabajo y la base de datos por medio de un asistente que te guiará paso a paso:

- Hacer clic en Siguiete en la primera ventana.
- En la siguiente ventana se debe de seleccionar la opción “Traducir de una versión anterior”




Figura 8. Asistente de configuración para traducción de datos.

- La siguiente ventana permite traducir lo siguiente:

- Parámetros del sistema.
- Perfiles de usuario.
- Ejercicios.

La recomendación es que se lleve a cabo la traducción de todos estos datos, en caso contrario se deberá realizar la captura de cada uno de ellos.

- Indicar la versión a traducir (sólo para las versiones 6.0 y 7.0 de Aspel-COI) para que el asistente detecte de forma automática las empresas y la información correspondiente a la base de datos de cada una para comenzar la traducción.



Figura 9. Personalización de los datos para el proceso de traducción.

- e) Al finalizar aparecerá un mensaje indicando la traducción exitosa y el sistema generara una bitácora en un archivo de texto con los detalles del proceso.




Figura 10. Mensaje traducción exitosa.




Figura 11. Generación de la bitácora de traducción.

- f) Si todo es correcto la nueva base de datos, resultado de la traducción, será almacenada por omisión en directorios que el sistema automáticamente crea. Por ejemplo, para la empresa no. 1, la ruta será:

C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Aspel\Sistemas Aspel\COI8.00\Datos\Empresa01

4. ¡Iniciar operaciones con Aspel-COI 8.0!

Una vez realizados los procesos anteriores, ya estamos listos para trabajar con el sistema. Se recomienda acceder al menú **Configuración / Parámetros del Sistema** para revisar los parámetros definidos por la traducción y de ser necesario realizar algún cambio.

Para ver el paso a paso, te recomendamos ver en YouTube el video relacionado con este tema, mismo que se encuentra en base de conocimientos: **C015. Actualiza la información de tu sistema contable**, o da clic [aquí](#) para consultarlo.